V.26/04/2018



Deployment generator

Tema 3.3: Administración unidad organizativa.

CURSO BÁSICO DE OPENGNSYS V 1.1.0 GRUPO DE DESARROLLO OPENGNSYS AUTORES:

- DOBLAS VISO, ANTONIO JESÚS.



Open % Gusys

Tema 3.3: Administración unidad organizativa.

Contenido

1	Intr	roducción	4
2	Inte	erfaz de gestión y sus herramientas	5
	2.1	Acceso a la interfaz de gestión de una Unidad Organizativa	5
	2.2	Introducción a las herramientas de gestión	6
	2.3	Salir y cambiar de unidad organizativa	8
3	Ges	estión del repositorio	9
	3.1	Funciones del repositorio	10
	3.1.	1.1 El repositorio es el contenedor de imágenes	10
	3.1. rest	1.2 El repositorio es el gestor de los protocolos de red stauración	l durante la 10
	3.2 unida	Vinculación del repositorio a los objetos ordenadores e imág ad organizativa	jenes y a la 11
	3.2. rep	2.1 Notas curso avanzado: repositorio compartidos entre UC positorios en una UO) y múltiples 12
	3.3	El repositorio por defecto	13
	3.4	Gestión de repositorios: alta, modificación y eliminación	14
	3.4.	4.1 Alta de un objeto repositorio	15
	3.4.	4.2 Propiedades de un repositorio	16
	3.4.	4.3 Eliminar un repositorio	18
	3.5	Video tutorial sobre repositorios	18
4	Ges	estión de aulas y su organización	19
	4.1	Estructura jerárquica de una unidad organizativa	19
	4.2	Gestión de grupos de aulas	



Curso básico de OpenGnsys 1.1.0

	4.	3	Ges	tión de grupo de ordenadores	. 20
	4.	4	Ges	tión de aulas	. 20
	4.4.1		1	Introducción a las funciones del formulario propiedades del aula	.21
		4.4.	2	Las propiedades del objeto aulas	. 22
		4.4.	3	Insertar aula	. 27
		4.4.	4	Modificar las propiedades de un aula	. 27
		4.4.	5	Eliminar un aula	. 27
		4.4.	6	Mover aula	. 27
5		Ges	tión	de ordenadores	. 28
	5.	1	Req	uisitos hardware de los equipos a gestionar	. 29
		5.1.	1	Tecnologías en desarrollo: GTP/EFI/UEFI	. 30
	5.	2	Alta	de ordenadores	. 31
		5.2.	1	Activación del arranque PXE y WOL desde la BIOS del PC	. 32
		5.2.	2	Alta del ordenador en el servicio de red DHCP	. 34
		5.2.	3	Alta en OpenGnsys	. 36
	5.	3	Moc	lificación de las propiedades de ordenadores	. 41
		5.3.	1	Modificación de las propiedades de un sólo ordenador	. 41
		5.3.	2	Modificación masiva de múltiples ordenadores	. 42
	5.	4	Mov	er Ordenadores	. 43
		5.4.	1	Mover ordenadores entre ámbitos	. 43
		5.4.	2	Reubicar ordenadores en grupos de ordenadores de un aula	. 44
	5.	5	Baja	a o eliminación de los ordenadores	. 45
		5.5.	1	Eliminar un equipo	. 45
		5.5.	2	Eliminar varios equipos	. 45
	5.	6	Heri	ramienta "Buscar ordenadores"	. 46
6		Ges	tor d	le arranque remoto	. 47
	6.	1	Tipo	os de arranque definidos	. 47
		6.1.	1	Arranque PXE en modo usuario "ogLive"	. 47
		6.1.	2	Arranque PXE en modo administración "ogLiveAdmin"	. 47
		6.1.	3	Arranque en local	. 48
	6.1.4		4	Opción de arranque por defecto "Sin Designar"	. 48



Curso básico de OpenGnsys 1.1.0

			10
ť	0.2		
6	6.3 El arranque PXE y el ancho de banda de red usado		51
6	6.4 Los primeros arranques por PXE		53
	6.4.	4.1 El primer arranque PXE por ogLive	53
	6.4.	4.2 El primer arranque PXE por ogLiveAdmin	54
	6.4.	4.3 El primer arranque PXE por MBR	54
6	6.5	Versión de ogLive a usar	55
7	Ref	eferencias bibliográficas	56
8	Par	ara citarnos	



1 INTRODUCCIÓN

En este tema de administración de la unidad organizativa comenzaremos con una introducción a la herramienta para realizar las operaciones típicas: la consola web.

El siguiente apartado se dedica a la gestión de los objetos de tipo repositorio – elementos básicos en una unidad organizativa–, tan importantes que el correcto funcionamiento de OpenGnsys depende de su existencia, su configuración y la relación con cada uno de los ordenadores que gestiona.

A continuación, trataremos la gestión de las aulas y su organización. Dispondremos de objetos estructurados jerárquicamente para facilitar la gestión y crear ámbitos de aplicación. Al crear un ámbito de aplicación se delimitan los ordenadores a los cuales se les aplica una operación específica de gestión: particionado, restauración... El ámbito de aplicación será el concepto más usado cuando se decida enviar o realizar operaciones sobre ordenadores.

Los elementos disponibles para crear una estructura en una unidad organizativa son las aulas y los grupos (de ordenadores o de aulas). De ellos, el más importante es el aula, ya que define los datos de red que comparten los ordenadores que pertenezcan a ella.



Seguidamente, trataremos la gestión de los ordenadores, la cual incluye el alta, modificación de propiedades y eliminación de equipos. Además de realizar estas tareas en OpenGnsys, también hay que sincronizarlo con los datos del servicio DHCP. Asimismo, veremos cómo mover ordenadores entre distintos ámbitos y cómo realizar una búsqueda para localizar un equipo concreto.

Por último, haremos una introducción al sistema operativo PXE ogLive usado para iniciar los ordenadores desde la red y realizar las operaciones de particionado, inventariado y clonación.



2 INTERFAZ DE GESTIÓN Y SUS HERRAMIENTAS.

La aplicación OpenGnsys incluye su propia herramienta de gestión, la consola web, para facilitar al administrador la gestión de una unidad organizativa.

En este apartado se describirá cómo acceder a gestionar una unidad organizativa y las principales herramientas que ofrece.

2.1 Acceso a la interfaz de gestión de una Unidad Organizativa.

Después de la creación de una unidad organizativa y la asignación de permisos a un administrador, éste puede acceder a la interfaz de gestión escribiendo en la barra de direcciones del navegador: https://[ipdelservidor]/opengnsys

En este curso es: <u>https://192.168.56.10/opengnsys</u>

La primera pantalla que se muestra es el proceso de autenticación, el cual dará acceso a la unidad organizativa a gestionar.

En el proceso de autenticación se indica el

usuario administrador i y la unidad

organizativa a gestionar sobre la que tenga derecho de administración.



Anteriormente se creó un usuario administrador con nombre "GestorVirtual" y contraseña "opengnsys", asociado a la unidad organizativa "CentroVirtual".

Nota: la versión del servidor de OpenGnsys se muestra en la pantalla de autenticación, justo debajo del logo de OpenGnsys.



2.2 Introducción a las herramientas de gestión.

La consola de administración *web* proporciona una serie de herramientas para gestionar una unidad organizativa, las cuales están localizadas en la barra superior. Al seleccionar alguna de dichas herramientas se tendrá acceso al área de objetos y sus operaciones en el área de la derecha.

📙 🚣 Aulas 🛛 🕅 Acciones 🕴 🕮 Imágenes 🖉 🖏 Hardware 🛛 🖼 Software 🛛 🖳 Reposi	itorios 🛛 🗉 Menús 🛛 🔍 Buscar 🖉 🥝 Ayuda 🗍 😫 Salir
--	--

Aulas HERRAMIENTA AULAS

Permite añadir los objetos del tipo *ordenadores*, agruparlos en ámbitos de aplicación y realizar operaciones básicas sobre ellos. Es la herramienta principal y se activa por defecto.

Receiones HERRAMIENTA ACCIONES

Permite gestionar las acciones – procedimientos y tareas (operaciones definidas por el usuario) – que podrán ser programadas o aplicadas a los objetos ordenadores.

HERRAMIENTA IMÁGENES

Gestiona la información de los objetos imágenes.

Stardware HERRAMIENTA HARDWARE

Gestiona el inventario hardware de nuestra unidad organizativa.

Software HERRAMIENTA SOFTWARE

Gestiona el inventario software de las imágenes que hayamos creado.

(00)	•	۲	0
\sim	BY	NC	SA



Repositorios HERRAMIENTA REPOSITORIOS

Gestiona los repositorios (contenedores de imágenes) asignados a la unidad organizativa. Durante la instalación se genera automáticamente un repositorio Default para la unidad organizativa por defecto. En el caso de que creemos una unidad organizativa, no tendrá asociado ningún repositorio, así lo que lo primero que se recomienda realizar es el alta de uno nuevo.

8- Menús

HERRAMIENTA MENÚS

Gestiona la delegación de determinadas operaciones y/o procedimientos a los usuarios a través de menús asociados a los ordenadores y mostrado en sus respectivas pantallas. Estos menús podrán ser públicos o privados. Por ejemplo, una opción de menú público muy frecuente es iniciar algún sistema operativo disponible. Un ejemplo de menú privado (requiere autenticación) sería restaurar un aula completa con una determinada imagen.

Buscar

HERRAMIENTA BUSCAR

Permite realizar búsqueda de ordenadores basada en alguna de sus propiedades: nombre, dirección IP o dirección MAC o duplicados.

🥙 Ayuda 🛛 HERRAMIENTA AYUDA

Muestra la información de la API de OpenGnsys.

Acerca de HERRAMIENTA ACERCA DE

Podemos acceder a los manuales y ver la versión instalada y las mejoras de esta versión.



Muestra las unidades organizativas a las que tiene acceso el usuario y permite cambiar entre ellas. Esta herramienta aparece si el usuario es administrador de varias unidades organizativas.

Usuario .:. Gestor Virtual

Muestra el usuario actual en la consola.

GRUPO DE DESARROLLO OPENGNSYS	7/57



2.3 Salir y cambiar de unidad organizativa.



La consola web mostrará las unidades organizativas sobre las que el usuario tiene derecho de administración, permitiendo un acceso rápido entre ellas para su gestión.

Salir Desde esta opción de la barra de herramientas cerramos la sesión y dejamos de gestionar la unidad organizativa.

Para gestionar una unidad organizativa con un usuario distinto se deberá pulsar el botón "Salir" y volver a realizar la autenticación seleccionando la nueva unidad organizativa y el nuevo usuario.

(00)	0	3	0
\sim	BY	NO	SA.



3 GESTIÓN DEL REPOSITORIO.

Antes de comenzar con este apartado, es necesario recordar que cuando se realiza el proceso de instalación de un nuevo servidor OpenGnsys, por defecto, se instalan todos los componentes de OpenGnsys: la consola web, la base de datos y también un repositorio. Este repositorio será identificado en la consola web como "Repositorio (default)".

En este apartado veremos la importancia del repositorio a través de las **funciones** que realiza, no sólo como contenedor de imágenes, sino también como gestor de los protocolos de red usados en la restauración de las imágenes. Es importante comprender correctamente las funciones del repositorio, ya que nos ayudará a entender la necesidad de mantener y revisar la vinculación o **asignación del objeto repositorio** a los objetos de tipo ordenador y a los objetos de tipo imagen de una unidad organizativa.

Debido a esta importancia en la vinculación, durante el proceso de instalación de un servidor OpenGnsys se genera una unidad organizativa que incluye el objeto Repositorio.

Para terminar el tema de la gestión del repositorio se tratará cómo poder gestionar un repositorio en la consola web a través del objeto de tipo repositorio. La gestión básica incluye el alta de un objeto repositorio, su eliminación y la consulta de sus propiedades.

Aunque son operaciones que al principio sólo se deben realizar en pocas ocasiones, se adelanta que desde la opción de propiedades de un repositorio podemos consultar en tiempo real el espacio total y disponible del contenedor de imágenes de ese repositorio.



3.1 Funciones del repositorio.

3.1.1 El repositorio es el contenedor de imágenes.

El repositorio es el contenedor de las imágenes de los sistemas de archivos a distribuir entre los distintos ordenadores.

Create FileSystem Image onto Repository



partición) y, un destino, que será un fichero almacenado en el repositorio asociado.

3.1.2 El repositorio gestiona los protocolos de red durante la restauración.

Para utilizar una imagen de sistema operativo almacenado en el repositorio para restaurarla en varios ordenadores, será el repositorio el encargado de enviarla y gestionar los protocolos de red: Unicast, Multicast o Peer-to-Peer (P2P). Será el repositorio el encargado de gestionar estos protocolos con los servicios necesarios. Por ejemplo, para la distribución de imágenes Peer-to-Peer (Torrent), el repositorio hace las funciones de *tracker* y *seeder*.

Open/Ginegie RepositoryImage: Open/Ginegie R

Restore a FileSystem from Image

NOTA: cuando se restaura una imagen de un sistema de archivos, tendremos un origen (la imagen almacenada en el repositorio) y un destino (una partición de uno o varios ordenadores).



3.2 Vinculación del repositorio a los objetos ordenadores e imágenes y a la unidad organizativa.

La aplicación Web de OpenGnsys para gestionar las operaciones de clonación y particionado necesita:

- Que exista una vinculación entre los objetos de tipo ordenador al objeto repositorio.
- Que exista una vinculación entre los objetos de tipo imagen a un repositorio.



En ocasiones, los ordenadores pueden quedar en un estado en el cual no tengan asociado ningún repositorio, por lo que es necesario revisar con frecuencia esta asociación y actualizar los ficheros de configuración PXE

Un repositorio puede pertenecer a varias unidades organizativas, aunque con las siguientes limitaciones:

- Los objetos imágenes no se comparten entre estas unidades. Habría que crearlas explícitamente.
- Las imágenes creadas por una UO pueden quedar inaccesibles, ya sea porque desde la otra unidad organizativa se borren o se sobrescriban.

(00)	0	3	0
\sim	BY	NC	SA



3.2.1 Notas curso avanzado: repositorios compartidos entre UO y múltiples repositorios en una UO.

Repositorio compartido entre distintas unidades organizativas.

En el curso avanzado veremos cómo crear espacios reservados en un repositorio para separar o aislar las imágenes entre distintas unidades organizativas.

Múltiples repositorios en una unidad organizativa.

En el curso avanzado veremos cómo añadir más servidores de tipo repositorios a una infraestructura de OpenGnsys básica.

- Una infraestructura básica de OpenGnsys es aquella como resultado de una instalación, donde en un mismo equipo se instalan todos los componentes necesarios para OpenGnsys.
- En el caso de disponer de varios servidores de tipo repositorio y queremos que estén disponibles en una misma unidad organizativa deben de tener asignada la misma contraseña samba para que el sistema operativo PXE ogLive pueda conectar con uno u otro.
- En estos casos, la vinculación entre objeto ordenador y objeto repositorio solo es necesaria en los procesos de creación de imágenes. En los procesos de restauración, será el propio sistema operativo PXE ogLive el que gestione la conexión y vinculación temporal entre uno u otro repositorio.



3.3 El repositorio por defecto.

El instalador de OpenGnsys crea una unidad organizativa por defecto, la cual se configura con un repositorio por defecto: el propio servidor donde se ha instalado la aplicación. Esto es, OpenGnsys Server también realiza funciones de repositorio para la unidad organizativa creada durante la instalación.



Una nueva unidad organizativa creada desde la consola de administración por un superadministrador no tendrá asociado ningún repositorio. Por lo tanto, será tarea del administrador de la unidad organizativa el alta o asociación de un repositorio con la unidad organizativa.

	GRUPO DE DESARROLLO OPENGNSYS
--	-------------------------------



3.4 Gestión de repositorios: alta, modificación y eliminación.

El alta, modificación o baja de los objetos de tipo repositorio dentro de una unidad organizativa se realiza con el botón *Repositorios* en la barra de herramientas superior.

] 😤 Aulas | 🕅 Acciones | 🎬 Imágenes | 🧐 Hardware | 🖼 Software | 與 Repositorios | 🗉 Menús | 🔍 Buscar | 🕘 Ayuda | 😫 Salir

Esta herramienta mostrará la estructura de los objetos repositorios de la unidad organizativa en el área de la derecha de la herramienta de administración.

Desde esta área de objetos están accesibles los menús contextuales asociados a este tipo de objetos. Las opciones disponibles son añadir (alta), propiedades (modificación) y eliminar (baja).



3.4.1 Alta de un objeto repositorio:

Desplegar el menú contextual del objeto principal "Repositorios" pulsando el botón derecho del ratón. Al elegir la opción "Añadir Repositorio" se mostrará, en el área de la derecha el formulario de los datos requeridos para su alta.

Repositorio (Default)	Ges	stión Repositori Insertar	os
	Nombre del Repositorio		
	Dirección IP		
	Puerto	2002	CIUR
	Api Token		Ordenadores: 0
	Comentarios		1
		🗙 Cancel 🗹 Accept	

Las propiedades del objeto repositorio del formulario alta son:

- Nombre del repositorio:
 - Identificación del repositorio en la consola de administración.
- Dirección IP:
 - Dirección IP del repositorio.
- Puerto y Api Token: asociado a los ficheros de configuración del repositorio.
 - Estos valores hay que localizarlos previamente desde el fichero /opt/opengnsys/etc/ogAdmRepo.cfg del repositorio.
 - El valor por defecto del puerto es 2002; no suele cambiar.
 - El valor del Api Token del repositorio puede cambiar tras una actualización de la aplicación OpenGnsys. Hay que consultarlo con frecuencia y sincronizarlo entre el fichero ogAdmRepo.cfg y la propiedad del objeto de la web.
- Comentario:
 - Es un campo abierto para cualquier nota o aclaración personal.



3.4.2 Propiedades de un repositorio:

Desplegar el menú contextual del repositorio a revisar pulsando el botón derecho del ratón.

Al elegir la opción "Propiedades", se mostrará en el área de la derecha:

- Las propiedades básicas: Nombre, Dirección IP y Puerto y Api Token
- Información sobre el espacio del contenedor (total, ocupado, libre) y del usado por las imágenes. Esta información es una consulta desde la web en tiempo real al repositorio (dirección IP) usando peticiones REST (Api Token).

∃	Gestión Repositorios Modificar			
	Nombre del Reposit	orio Repositorio (Default)		
	Dirección IP	192.168.56.10		
	Puerto	2002		
	Api Token	4f5c1a78d60748077	4b0fa0cda102ac3	Ordenadores: 0
	Comentarios			1
	Espacio TOTAL	Espacio Ocupado	Espacio Libre	% Ocupado
	48.99 GB	9.30 GB	39.69 GB	19 %
		Contenido /opt/ope	ngnsys/images	
	Imagen (Tipo)	Tamaño	Modificado	Permisos
	Windows10Curso (img)	0.00	2017-12-29 17:48:11	0664
	Ubuntu1604Curso (img)	1.67 GB	2017-12-29 17:45:58	0664
	Ubuntu1604virtual (img)	1.67 GB	2017-12-29 18:41:43	0664
		X Cancel	✓ Accept	

En ocasiones puede ocurrir que no se muestre la información sobre el espacio del contenedor y de las imágenes. Si esto ocurre se muestra el siguiente mensaje:

Sin acceso a información del repositorio Revise la conexión con el repositorio Revise la clave de acceso (campo Api Token debe coincidir con su valor en fichero "ogAdmRepo.cfg")



En caso de que no muestre la información del repositorio, verificar lo siguiente:

- Que el repositorio esté encendido y accesible por red a la IP
- Que el valor "Api Token" coincide en la web y en /opt/opengnsys/etc/ogAdmRepo.cfg
 - Si actualizamos el servidor OpenGnsys también se actualiza el componente repositorio y, por lo tanto, Api Token también se actualiza.
 - En estos casos, es recomendable limpiar la cache de nuestro navegador web.
- Que el repositorio es un OpenGnsys 1.1.0 o superior.

] 🍰 Aulas 🕼 Acciones 📴 Imágenes 🧐 Hardware 🖶 Software 🔀 Repositorios 🗉 Menús 🖄 Buscar 🥑 Ayuda 😜 Ac					
⊡-∰Repositorios 	Gestión Repositorios Modificar				
	Nombre del Repositorio	Repositorio Fantasma			
	Dirección IP	192.168.56.9	学和社会部部部部		
	Puerto	2002	FILE		
	Api Token	4f5c1a78d607480774b0fa0cda102ac4	Ordenadores: 0		
	Comentarios	a			
	Sin acceso a información del repositorio Revise la conexión con el repositorio Revise la clave de acceso (campo Api Token debe coincidir con su valor en fichero "ogAdmRepo.cfg")				
		🗙 Cancel 🗸 Accept			



3.4.3 Eliminar un repositorio:

Desplegar el menú contextual del repositorio a revisar pulsando el botón derecho del ratón.

Al elegir la opción "Eliminar", se mostrará el botón de confirmación en el área de la derecha.

] 🚣 Aulas 🕅 Acciones 🛱	🖥 Imágenes 🧐 Hardware 🔚 Software 🔀 Repositorios 📰 Menús 🖾 Buscar 🥑 Ayuda 😜 Ace				
□	Gestión Repositorios Eliminar				
	Nombre del Repositorio Repositorio antiguo				
	Dirección IP 192.168.56.8				
	Puerto 2002				
	Api Token Ordenadores: 0				
	Comentarios				
	Sin acceso a información del repositorio Revise la conexión con el repositorio Revise la clave de acceso (campo Api Token debe coincidir con su valor en fichero "ogAdmRepo.cfg")				
	🗙 Cancel 🗹 Accept				

Borrar un objeto de tipo repositorio implica borrar la referencia de ese repositorio en la aplicación web de OpenGnsys (base de datos) y no borra o elimina ningún archivo físico del repositorio físico; es decir, si eliminamos un objeto repositorio, el servidor repositorio y sus ficheros imágenes aún estarán disponibles.

Como ya se comentó al inicio de este tema, existe una vinculación entre el repositorio y los objetos imágenes y los objetos ordenadores. Eliminar un objeto repositorio deja sin asignar la vinculación de los objetos que estuviesen asignados a él. Es por ello que debemos revisar los objetos imágenes y ordenadores y actuar en consecuencia (reasignar a otro objeto repositorio o eliminar estos objetos huérfanos).

3.5 Video tutorial sobre repositorios. <u>Gestión de los repositorios de una unidad organizativa.</u>



4 GESTIÓN DE AULAS Y SU ORGANIZACIÓN.

El siguiente apartado se dedica a la gestión de las aulas y a su organización. Al igual que en la gestión de la infraestructura, se dispone de objetos estructurados jerárquicamente para facilitar la organización y crear ámbitos de aplicación.

Al crear un ámbito de aplicación se delimitan los ordenadores a los cuales se les aplica una operación específica de gestión: particionado, restauración, etc.

El ámbito de aplicación será el concepto más usado cuando se decida enviar la realización o ejecución de operaciones sobre ordenadores.

Los elementos disponibles para organizar una unidad organizativa son: grupo de ordenadores, aulas y grupo de aulas. De estos, el más importante es el aula, ya que define los datos de red que comparten los ordenadores que pertenezcan a ella.



4.1 Estructura jerárquica de una unidad organizativa.

El aula es el principal objeto proporcionado por la consola web para organizar los equipos y crear ámbitos de aplicación .	El contenedor de tipo unidad organizativa constituye el nivel superior para la estructura jerárquica de los equipos a gestionar. Grupo de aulas.
Además del aula se dispone de los objetos de tipo grupo de aulas y grupo de ordenadores, para las agrupaciones de aulas y las agrupaciones de ordenadores.	Aulas.
Una estructura típica de organización con OpenGnsys, incluye:	
 Unidad organizativa Grupo de aulas Aulas Grupo de ordenadores Ordenador. 	



Un **ámbito de** aplicación es el **límite o área de** aplicación de una operación solicitada desde el servidor a los ordenadores.

Cada objeto proporcionado por OpenGnsys para estructurar jerárquicamente una unidad organizativa define un ámbito de aplicación.

De esta manera, al definir un objeto tipo aula y aplicarle una tarea sobre él, la operación se realiza sobre todos los elementos que jerárquicamente dependan de él.

Por ejemplo, sí la ejecución se aplica sobre el Aula3 de la imagen a la derecha de estas líneas, todos los equipos (estén agrupados o no dentro del Aula3) realizan la tarea.



4.2 Gestión de grupos de aulas.

La función de un grupo de aulas es para definir un ámbito de aplicación.

Los grupos de aulas se crean y se eliminan desde el menú contextual de la unidad organizativa.

4.3 Gestión de grupo de ordenadores.

Los objetos de tipo grupos de ordenadores se pueden crear dentro de un aula, y su objeto es crear un ámbito de aplicación.

4.4 Gestión de aulas.

La función de un aula es para definir un ámbito de aplicación y un ámbito de red.

Un objeto de tipo aula permite la creación de ordenadores y grupos de ordenadores.

Los grupos de aulas se crean y se eliminan desde el menú contextual de la unidad organizativa o de un grupo de aulas.

Como ya se ha comentado, el aula es el objeto que delimita un ámbito de red, ya que define parámetros de red común a todos los objetos de tipo ordenador que dependan de él. Además de los parámetros de red también se definen los datos de los protocolos de red a utilizar en la transferencia de las imágenes de los sistemas operativos: Multicast y Peer-to-Peer.

El objeto aula, por lo tanto, delimita un ámbito de aplicación, red y de transferencia Multicast o Peer-to-Peer.

Videotutorial "Creación de aulas y grupos de aulas".

(cc)	Ð	3	ൗ
${ }$	BY	NC	SA



4.4.1 Introducción a las funciones del formulario "Propiedades" del aula

La consola Web utiliza el formula de modificar las propiedades de un aula para dos funciones bien diferentes.

- Asignar las propiedades del objeto aula
 - La selección rectangular en color azul muestra las propiedades específicas del aula, alguna con valores por defecto.
- Modificador masivo de **propiedades de los objetos de tipo** ordenadores que dependan jerárquicamente del aula.
 - La selección verde muestra las propiedades que se pueden modificar para todos los ordenadores que estén vinculados a un aula.
 - Esta funcionalidad de modificar parámetros de ordenadores se explicará con más detalle en el tema correspondiente, pero se adelanta que sólo se aplica a los ordenadores que están vinculados al aula en el momento de pulsar el botón *Aceptar*.

Asignar propiedades al objeto Aula				
Nombre			- 1979 W	
Ubicación				
Proyector			Ordenadores: 0	
Pizarra			(150X110)-(jpg - gif - png) Insertar foto	
Aforo	0		Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado	
Foto	aula.jpg	 Ver fotos 		
Comentarios				
Acceso remoto	AVISO: activar calendario de eventos de la BD para habilitar esta propiedad			
Dirección gateway del aula]		
Máscara de red del aula]		
IP Servidor NTP (opcional)	(zona horaria por defecto: Europ		defecto: Europe/Madrid)	
IP Servidor DNS (opcional)]		
URL Servidor Proxy (opcional)				
Modo P2P -semillero durante la descarga-	peer 🔻			
Tiempo P2P -semillero después de descarga-				
Modo Multicast	Full-Duplex V			
IP Multicast				
Puerto Multicast	9000 🔻]		
Velocidad Multicast				

Modificador masivo de propiedades de ordenadores			
Menú			
Repositorio			
ogLive			
Autoexec	T		
Perfil hardware			
Validación	No		
Página login			
Página validación			



4.4.2 Las propiedades del objeto aulas.

Las propiedades que definen un objeto de tipo aula se pueden agrupar en:

- Datos de aula física.
- Datos de RemotePC (opcional)
- Datos de red (obligatorio)
- Datos de servicios de red -NTP, DNS, PROXY- para el ogLive (opcional)
- Datos de los protocolos de red Torrent y Multicast (obligatorio)

La propiedad de red determina la importancia del objeto tipo aula, ya que estos datos se propagan a todos los objetos y elementos que dependan jerárquicamente de él y tienen las siguientes funciones:

- Los parámetros de red permiten que el ogLive se inicie.
- Los parámetros de protocolos de red Torrent y Multicast permiten que se puedan iniciar los procesos de restauración de imágenes.
- Habilitar el uso de RemotePC

4.4.2.1 Datos de aula física.

Nombre	AulaVirtual_1	
Ubicación	planta primera del edificio XXX	
Proyector		
Pizarra		(150X110)-(jpg - gif - png) Insertar foto
Aforo	10	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Foto	aula.jpg ver fotos	
Comentarios	Escenario virtual del curso de OpenGnsys	1

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre	SÍ	Nombre del aula
Ubicación	NO	Ubicación del aula (campus, edificio, planta,)
Proyector	NO	Indica que el aula tiene proyector
Pizarra	NO	Indica que el aula tiene pizarra
Aforo	SÍ	Es el número máximo de ordenadores que se podrán gestionar.
		Si se añaden más ordenadores a un aula y este número no se modifica, sólo se podrán gestionar los equipos que al inicializarse conecten con el servidor y no hayan superado el número indicado en esta propiedad.
		NOTA: Para el curso básico, el número de puestos será 10.
Foto	NO	Permite seleccionar la imagen que aparece a la derecha.
		Permite visualizar las imágenes que tenemos disponibles para asignar "Ver fotos".
		Permite subir archivos jpg, png, gif de hasta 150x110 pixeles para asignar al aula.
		La imagen de la derecha, incluye el número de ordenadores que hay en el aula.
Comentarios	NO	



4.4.2.2 Datos Proyecto RemotePC (opcional)

RemotePC es el proyecto que permite a OpenGnsys actuar como un proveedor de servicios para los *brokers* VDI y permitir el acceso remoto a los PC físicos de manera transparente al usuario final dentro de una infraestructura VDI.

Actualmente, el *bróker* VDI que permite utilizar OpenGnsys como proveedor de servicios es UDS. <u>https://www.udsenterprise.com/es/blog/opengnsys/</u>

Por lo tanto, este campo es opcional

Acceso remoto:

Acceso remoto

En temas avanzados veremos el uso y la configuración de RemotePC

4.4.2.3 Datos de red (obligatorio)

- Dirección de Gateway del aula: dirección IP del router del aula.
- Mascara de red del aula: máscara de red del aula. Ej.: 255.255.255.0

Dirección gateway del aula	192.168.56.254
Máscara de red del aula	255.255.255.0

Si estos datos no son correctos, el sistema operativo PXE ogLive no se inicia correctamente, dando errores de kernel.

4.4.2.4 Datos de servicios de red (NTP, DNS, PROXY) para el ogLive

- IP servidor NTP (opcional): sólo se aplica al sistema PXE ogLive
- IP servidor DNS (opcional): sólo se aplica al sistema PXE ogLive
- URL servidor Proxy (opcional): sólo se aplica al sistema PXE ogLive.
 - Formato: <u>http://nombredns:puerto</u> Ejemplo http://proxy.es:3128

IP Servidor NTP (opcional)	(zona horaria por defecto: Europe/Madrid)	
IP Servidor DNS (opcional)		
URL Servidor Proxy (opcional)		

Estos datos son opcionales, ya que sólo se aplican para complementar la configuración de red del sistema operativo PXE ogLive, y no son requisitos para tareas básicas de OpenGnsys.

Si no se asignan estos valores, el sistema operativo PXE ogLive funciona correctamente. En caso de asignar algún valor erróneo, el comportamiento puede ser inesperado. Es importante, antes de asignar estos valores, estar seguro de la estabilidad de estos servicios.

(00)	$(\mathbf{\hat{U}})$	٩	0
	BY	NC	SA



4.4.2.5 Datos de los protocolos de red Torrent y Multicast (obligatorios)

Datos del protocolo P2P

- **P2P modo:** Modo de comportamiento del cliente mientras está descargando una imagen.
 - Los posibles valores son:
 - Leecher: el cliente no comparte mientras descarga la imagen.
 - *Peer*: el cliente, mientras descarga la imagen, comparte los datos que ya tenga descargados.
 - Seeder: modo de trabajo en modo distribuido, en el cual un cliente Máster se encarga de servir la imagen.
- P2P tiempo (segundos) como semilla: Independientemente del modo de trabajo de los clientes P2P durante la descarga, se puede definir el tiempo a compartir la imagen desde que se haya descargado completamente en la caché.

Cuando varias aulas de una unidad organizativa pertenezcan a la misma subred, las propiedades de red son idénticas pero las propiedades de transferencia pueden ser distintas, según las necesidades.

Modo P2P -semillero durante la descarga-	peer v	
Tiempo P2P -semillero después de descarga-	60	



Datos del protocolo Multicast.

- Modo Multicast:
 - Half Duplex: transmite y recibe en ambas direcciones, pero sólo ocurre una transmisión a la vez
 - Full Duplex: transmite y recibe en ambas direcciones al mismo tiempo.
- IP Multicast:
 - o Dirección Multicast para el aula; tendrá el formato: 239.194.X.Y
 - Formato para obtener X.Y recomendados desde OpenGnsys
 - Será necesario confirmarlo con el servicio de redes de nuestra organización.
 - Formato X, Y basada en la dirección de red:

Usar los octetos X, Y como los 2º y 3º octeto de la IP de red.

(ejemplo: si la dirección de red del aula 172.<u>17.36</u>.0, le corresponde como IP multicast: 239.194.<u>17.36</u>).

 Formato X, Y basada en la dirección IP del primer ordenador del aula:

Usar los octetos X, Y como los 3º y 4º octetos de la IP menor dentro de los equipos del aula

(ejemplo: si el Aula4 tendrá equipos con direcciones IP entre 10.1.<u>12.50</u> y 10.1.12.74, la IP multicast del aula será 239.194.<u>12.50</u>).

- Puerto:
 - Es el puerto por el cual el equipo que envía por Multicast sincroniza con los clientes.
 - Los valores disponibles son los números pares comprendidos entre 9000 y 9050.
- Velocidad: Es la velocidad máxima en Mbits/segundo. El valor máximo admitido (en este momento) por el motor de clonación es 999 Mbits/seg.
- Nota del curso avanzado:;
- Una sesión Multicast se identifica por la dirección Multicast y el puerto de comunicaciones.
- Si se desea transferir imágenes entre todas las aulas, las propiedades Multicast del aula deben ser iguales.
- Por el contrario, si se desea que cada aula pueda transmitir imágenes de manera independiente a las aulas usando Multicast, cada aula deberá configurar de distinta manera la dirección Multicast o el puerto Multicast. No hay una regla fija que determine si es mejor usar una dirección Multicast distinta o un puerto distinto. En este documento os dejamos las instrucciones de cómo proceder si se opta por un método u otro.

Modo Multicast	Full-Duplex V
IP Multicast	239.194.168.56
Puerto Multicast	9000 🔻
Velocidad Multicast	90



4.4.3 Insertar aula

Al pulsar la herramienta "aula" de la consola *web* de gestión de una unidad organizativa, sobre el área de objetos –zona situada a la derecha de la interfaz de usuario–, mostrará la estructura jerárquica de dicha unidad.

Un aula puede crearse desde el menú contextual de la unidad organizativa o de un grupo de aulas, utilizando la opción "Añadir nuevo aula".

Aulas	Acciones	0 ²² Imágenes	S Hardware	Software	Reposito	rios 🛛 📰 Meni	is 🔍 Busc	ar 🛛 🥑 Ayuda	Acerca	de 😫 Salir		
CentroVir	itual						1	Insertar				
- Grup	🛃 Estatus orde	nadores										
	🕅 Cola de acci	ones					Asignar p	ropiedades al ob	jeto Aula			
	~	di sulta		Nombre						-		
	Añadir nuev	a aula		Ubicación					/			
	Actualizar			Proyector					0	denadores: 0		
	Conmutar			Pizarra					(1)	50X110)-(jpg - gif - pr	ng) Insertar foto	
	THE County and			Aforo		0				Seleccionar archivo	Ningún archivo s	eleccionado
	Consola ren	loca		Foto		aula.jpg	•	Ver fotos				
	Comandos	tos ·		Comentario								
	•			Acceso remo	lo	AVISO:	activar calen	dario de eventos	de la BD par	ra habilitar esta propi	edad	
			Dire	cción gateway	del aula							
			Ma	iscara de red d	el aula							
			IP S	Servidor NTP (a	pcional)		(zona	horaria por defe	cto: Europe/N	Wadrid)		
			IP S	ervidor DNS (a	pcional)							
			URL	Servidor Proxy	(opcional)							
			Modo	P2P -semillero descarga-	durante la	peer						
			Tiempo	P2P -semillero descarga-	después de							
				Modo Multica	ist	Full-Duplex						
				IP Multicas								
				Puerto Multic	ast	9000	•					
				Velocidad Multi	cast							
					_							
						Modi	ficador masiv	o de propiedade	s de ordenad	lores		
						Menú				•		
					F	tepositorio				•		
						ogLive						
						Autoexec				٣		
					Pe	fil hardware				•		
						/alidación	No					
					P	ágina login		-				
					Pán	na validación	[

4.4.4 Modificar las propiedades de un aula.

Al pulsar la herramienta "Aula" de la consola *web* de gestión de una unidad organizativa, sobre el área de objetos –zona situada a la derecha de la interfaz de usuario–, mostrará la estructura jerárquica de dicha unidad.

El acceso a las propiedades de un aula se realiza desde menú contextual del aula.

4.4.5 Eliminar un aula.

El acceso a la opción de eliminación del aula se realiza desde el menú contextual del aula.

Eliminar un aula implica la eliminación de los equipos.

4.4.6 Mover aula.

La opción de mover aulas entre diferentes grupos de aulas no está disponible.

(00)	$(\mathbf{\hat{U}})$	\odot	\odot
\sim	BY	NC	SA



5 GESTIÓN DE ORDENADORES.

La gestión de ordenadores incluye alta, modificación de sus propiedades y eliminación. Además, veremos cómo mover ordenadores entre distintos ámbitos y cómo realizar una búsqueda para localizar un equipo concreto.

El alta de un equipo requiere tres acciones.

- La primera, en el propio ordenador para la activación del arranque por red.
- La segunda, la modificación del servicio DHCP de la red para ofrecer dirección de IP al nuevo ordenador.
- Y, por último, el alta en la aplicación OpenGnsys.

Trataremos los métodos para modificar las propiedades de un ordenador:

- A un solo equipo concreto.
- A todos los ordenadores que pertenezcan a un ámbito de aula.

También repasaremos el modo de **mover o cambiar de ámbito** un ordenador. Los ámbitos posibles son entre aulas, y entre grupos de aulas que pertenezcan a una misma aula.

La última parte de este documento nos indicará cómo realizar una búsqueda o localizar un ordenador.

Pero antes de comenzar haremos un repaso de las características *hardware* de los equipos a gestionar.



5.1 Requisitos hardware de los equipos a gestionar.

Requisitos hardware de los equipos para ser gestionados por OpenGnsys:

- Equipos "IBM PC Compatible"
- Arranque tradicional BIOS Legacy
- Soporte de arranque PXE
- Disco duro con particionado tipo MSDOS.

Requisitos software (sistemas operativos) para ser gestionados por OpenGnsys:

- MS Windows
- GNU/Linux
- Mac Os X

En este curso básico de OpenGnsys nos centraremos en la gestión de equipos 100% compatibles con OpenGnsys y con sistemas operativos Windows/Linux.



5.1.1 Tecnologías en desarrollo: GTP/EFI/UEFI

Desde el grupo de desarrollo de OpenGnsys se está trabajando en dar soporte a las nuevas tecnologías de los PC: discos GPT y arranque PXE para EFI/UEFI

• Discos duros GPT

La gestión de discos GPT está completamente desarrollado e incluido en las últimas versiones de OpenGnsys. Podremos convertir particiones GPT a MSDOS para gestionarlas con OpenGnsys. Un caso especial son los PC Intel de Apple, donde sus discos duros requieren que estén particionados con GPT.

• Arranque PXE en los sistemas EFI/UEFI

El arranque PXE en los sistemas EFI/UEFI están en fase de pruebas y se han abierto líneas de desarrollo para integrarlo completamente en OpenGnsys.

Los PC Intel clónicos UEFI serán compatibles con el arranque PXE. Los PC Intel de Apple EFI no permiten activar el arranque PXE contra servidores que no sean Apple.

En este sentido hay dos líneas de trabajo abiertas, la primera, para gestionar los equipos PC UEFI para la integración el arranque PXE en UEFI; la segunda, ya más consolidada, pasa por iniciar un emulador PXE en aquellos equipos UEFI/EFI que no soporten nativamente el arranque PXE.

El emulador PXE está pensado para la gestión de los Intel Apple, aunque puede usarse con cualquier PC UEFI que no sea compatible con el arranque PXE.

El emulador PXE consiste en el kernel/initrd de una distribución de Ubuntu la cual, una vez iniciada, consulta al servidor DHCP cuál es su servidor PXE para localizar su fichero de configuración PXE y actuar en consecuencia. El emulador PXE puede ser instalado en un *pendrive* o en la partición EFI del equipo.



31/57

GRUPO DE DESARROLLO OPENGNSYS

5.2 Alta de ordenadores.

Los ordenadores a gestionar desde OpenGnsys deben tener definido en su BIOS, como arranque principal, el modo PXE. De este modo, el ordenador iniciará un sistema operativo de red, ogLive, que comunicará con los servicios de OpenGnsys para particionar, restaurar e iniciar los sistemas operativos instalados localmente.

Para que el sistema PXE se integre con OpenGnsys se requiere de un servicio DHCP, configurado para asignar siempre la misma dirección IP a un mismo equipo identificado por la dirección MAC de su interfaz de red. Por lo tanto, estos son los datos previos necesarios para dar de alta a los ordenadores.

El instalador de OpenGnsys conlleva una instalación básica de un servicio DHCP en el servidor de la aplicación, aunque no es funcional hasta que se configure correctamente. OpenGnsys puede ser integrado a través de servicios DHCP externos; no obstante, en este curso se usará el instalado por defecto en nuestro servidor virtual "ogAdministrator".

Por último, una vez activado el arranque PXE del ordenador y configurado el servicio DHCP para asignar dirección IP al ordenador, sólo queda dar de alta el ordenador dentro de la unidad organizativa correspondiente.

Todos estos procesos los veremos paso a paso en este apartado.



5.2.1 Activación del arranque PXE y WOL desde la BIOS del PC

1. Acceder a la BIOS.

El acceso al *setup* del BIOS depende de cada ordenador. Normalmente, al pulsar el botón de encendido del ordenador aparece sobre el fondo negro una leyenda tipo "press DEL to run Setup".

Una manera de aprender más es consultando en un buscador web por "BIOS Setup Access Keys".



2. Activar el arranque por red.

Cuando la interfaz de red del ordenador está integrada en la placa base se requiere, antes de poder configurar el arranque principal a PXE, activar el uso de PXE con la tarjeta de red interna. Dependiendo del *hardware*, es necesario reiniciar el equipo y entrar de nuevo en BIOS.



Curso básico de OpenGnsys 1.1.0

3. Configurar el primer orden de arranque del equipo por PXE.

Normalmente se encuentra en las opciones de "boot order". Se deberá definir como PXE o Network.

Una manera de aprender más es consultando en un buscador *web* por "boot order bios network".



4. Verificar si hay orden de arranque diferente según el modo de encendido.

En determinadas utilidades BIOS existen diferentes secuencias de arranque según el modo de arranque del equipo usado: botón, Wake on Lan (wol).

Si nos encontramos con algún equipo que tras configurar el orden de inicio o arranque para que el primero sea el PXE, y en ocasiones el comportamiento es diferente si el encendido es local o remoto, seguramente habrá que configurar esta opción parecida a la indicada.

1.Computer Setup—Advanced

1.1 Power-On Options

1.1.1. Remote wakeup boot source (Remote server/Local hard drive).

5. Activar el arranque remoto WOL

Esta opción permite arranque el PC desde la consola web. El WOL require ser configurado en BIOS, y en cada sistema operativo.



5.2.2 Alta del ordenador en el servicio de red DHCP.

5.2.2.1 Introducción.

El servicio DHCP es requerido para la gestión de los ordenadores desde OpenGnsys. Durante la instalación de OpenGnsys se incorpora y se configura este servicio para ser utilizado.

Aunque la configuración del servicio DHCP es correcta a nivel de integración con los servicios de OpenGnsys, no asigna dirección IP a ningún equipo. De este modo no afectará al funcionamiento normal de una red en el caso de una instalación de OpenGnsys no controlada.

La configuración del servicio DHCP en cuanto a integración con los servicios de OpenGnsys utiliza los siguientes parámetros:

•	next-server 192.168.56.10; filename "grldr";	# dirección IP del servidor ogAdministrator. # gestor de arranque remoto a utilizar, ubicado en ogAdministrator
•	use-host-decl-names on; fichero.	#permite al sistema operativo PXE usar como nombre el de este

La asignación de direcciones IP a los ordenadores sólo se permite definir de manera fija, es decir, se asocia una dirección IP a una dirección de la tarjeta de red o MAC.

```
# Grupo de equipos virtuales para el curso básico.
group {
    host PC11 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:11; fixed-address 192.168.56.11; }
    host PC12 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:12; fixed-address 192.168.56.12; }
    host PC13 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:13; fixed-address 192.168.56.13; }
    host PC14 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:14; fixed-address 192.168.56.14; }
}
```



5.2.2.2 Configurar el servicio DHCPD del servidor virtual ogAdministrator.

Creamos una copia de seguridad del fichero de configuración.

sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.ORIG

Editamos el fichero de configuración. Podemos utilizar cualquier editor de texto (por ejemplo, vi).

sudo vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Revisamos si la configuración de los parámetros de red es correcta.

Sustituimos las líneas destinadas a mostrar un ejemplo de alta de un equipo por la **definición de las máquinas** que componen el laboratorio virtual de OpenGnsys.

Líneas a sustituir	Nuevas líneas
# host HOSTNAME1 {	group {
# hardware ethernet HOSTMAC1;	host PC11 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:11; fixed-address 192.168.56.11; }
# fixed-address HOSTIP1;	host PC12 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:12; fixed-address 192.168.56.12; }
#}	host PC13 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:13; fixed-address 192.168.56.13; }
	host PC14 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:14; fixed-address 192.168.56.14; }
	}

Reiniciamos el servicio DHCP.

sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server restart

Si algo falla

Si el servicio no se inicia debido a algún error, debemos revisar los parámetros de red, gateway y sintaxis. Para detectar algún error del servicio DHCPD en el laboratorio virtual básico de OpenGnsys, está disponible el fichero dhcp.conf.example que se puede utilizar para detectar posibles errores (Asignación de valor para gateway). Este fichero se encuentra en el Tema 0, en la zona de ficheros.



5.2.3 Alta en OpenGnsys.

Después de activar el arranque por PXE de los ordenadores y darlos de alta en el servicio DHCP para que les asigne dirección IP fija, sólo queda activarlos en la aplicación OpenGnsys.

Para darlos de alta en OpenGnsys también necesitaremos los datos de dirección IP y MAC asignados desde el DHCP a los ordenadores. Es de vital importancia recordar que, si se cambia alguno de estos valores IP o MAC en alguno de los servicios, la aplicación OpenGnsys no gestionará correctamente los ordenadores.

Una vez dispongamos de las propiedades básicas de un ordenador –Nombre, dirección IP y dirección MAC– se pueden dar de alta usando alguno de los dos métodos disponibles desde OpenGnsys: añadir un ordenador uno a uno o usar el asistente de incorporación de ordenadores de manera masiva.

Hay una diferencia muy importante para el funcionamiento correcto de OpenGnsys entre los dos métodos. En el método de "Añadir un ordenador", el equipo se asocia a un repositorio determinado. Por el contrario, si se realiza mediante "Incorporación de ordenadores", la propiedad del repositorio asociado se asigna al repositorio default. Será tarea del administrador realizar un cambio masivo de la propiedad "repo" de todos los ordenadores incorporados. En el apartado "Modificación" veremos con detalle este proceso.



5.2.3.1 Opción "Añadir un ordenador".

Esta opción permite incorporar un ordenador a la unidad organizativa.

El acceso al formulario para el alta se realiza desde la herramienta "Aula" de la unidad organizativa. El área de objetos, situada a la izquierda, mostrará la estructura jerárquica. Al activar el menú contextual de un objeto aula o grupo de ordenadores tenemos disponible la opción "Añadir un ordenador".



Como regla general, no dejar espacios en blanco. Ni al principio ni al final.

- Campos nombre, dirección IP y dirección MAC
 - o Deben ser los mismos que los utilizados en el servicio DHCP
 - El campo nombre no debe superar los 15 caracteres, sobre todo si el equipo utiliza Windows.
 - El campo dirección MAC podrá tener el mismo formato que en el DHCP o solo los números, eliminando los separadores ":". Por ejemplo, son formatos válidos tanto 08:00:27:29:bf:11 como 08002729bf11

GRUPO DE DESARROLLO OPENGNSYS	37/57



- Campo **número de serie** será detectado por OpenGnsys en el primer inicio del ogLive; si no se detecta, posteriormente podemos introducirlo de modo manual.
- Campo foto de ordenador permite asignar una imagen al equipo desde el campo "foto de ordenador."
- Campo **Perfil hardware** permite asociar al equipo a un perfil hardware para identificar su inventario hardware o algún agrupamiento relacionado. Veremos más detalles en temas posteriores.
- Campo **repositorio** sirve para asignar el repositorio principal del equipo.
- Campo **ogLive** permite asignar la versión del ogLive usada por el equipo. En caso de duda, dejaríamos el "asignado por el administrador".
- Campos menú y autoexec.
 - Cuando el sistema PXE ogLive se inicia, primero consulta la "Cola de acciones" pendientes. Posteriormente consulta las operaciones indicadas en el campo "autoxec", y finalmente muestra el menú asignado en el campo "Menú". Si no tuviera ningún menú asignado, muestra el menú por defecto de OpenGnsys, que es una lista de los sistemas operativos con posibilidad de ser iniciados.

• Interfaz de red y *Driver* de red

- El sistema operativo PXE ogLive utiliza por defecto la interfaz de red eth0; en el caso de que el cliente tenga varias tarjetas de red y deseamos que la conexión al servidor opengnsys sea una concreta hay que indicarlo en el campo "interfaz de red"
- El campo de *Driver de red* es utilizado a nivel de depuración por los desarrolladores de OpenGnsys. El sistema operativo PXE ogLive reconoce multitud de controladoras y las actualizaciones del ogLive están disponibles con frecuencia; por ese motivo, este campo siempre está configurado como "Generic"
- Validación, Página login y Página validación
 - Si activamos la validación, antes de mostrar el menú asignado o el menú por defecto, se mostrará la "Página login" que permite la autenticación *Idap*. Estas opciones las veremos en el curso avanzado.

Videotutorial "Añadir un ordenador en OpenGnsys."



5.2.3.2 Opción "Incorporación masiva".

Esta opción permite incorporar de manera masiva un grupo de ordenadores a un aula.

El acceso al formulario para este tipo de alta se realiza desde la herramienta "Aula" de la unidad organizativa. El área de objetos, situada a la izquierda, mostrará la estructura jerárquica. Al activar el menú contextual de un objeto "Aula" tenemos disponible la opción "Incorporar ordenadores".

El área derecha de la interfaz de usuario mostrará un cuadro de texto en el que pegar una lista de definición de ordenadores en formato compatibles con el servicio DHCP.

Por ejemplo, este sería un formato correcto:

host PC11 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:11; fixed-address 192.168.56.11; } host PC12 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:12; fixed-address 192.168.56.12; } host PC13 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:13; fixed-address 192.168.56.13; } host PC14 { hardware ethernet 08:00:27:29:bf:14; fixed-address 192.168.56.14; }

Al pulsar el botón "Aceptar" del formulario se debería actualizar el área de la izquierda, mostrando los nuevos objetos. Si esta actualización no se produce, debemos pulsar la tecla F5 o la herramienta "Aula" para actualizar los datos.



NOTA: Los datos proporcionados desde este tipo de ficheros no incluyen todas las propiedades de un ordenador, en especial el repositorio. Se recomienda revisar o asignar esta información desde "Propiedades" del aula, cuando utilicemos este método de modificación masiva.

Videotutorial "Incorporar ordenadores desde un fichero DHCP".

GRUPO DE DESARROLLO OPENGNSYS	39/57



5.2.3.3 Confirmación del alta.

Si ha realizado el proceso de alta tanto en el servicio DHCP como en OpenGnsys – confirmando la asociación del ordenador al repositorio-, podremos comprobar el alta correcta de un ordenador iniciándolo en el sistema operativo de red proporcionado por OpenGnsys.

Veremos esta comprobación de un equipo en el último apartado de este tema, "Gestor de arranque remoto". Antes trataremos la modificación y eliminación de ordenadores.



5.3 Modificación de las propiedades de ordenadores.

5.3.1 Modificación de las propiedades de un sólo ordenador.

La modificación de las propiedades de un ordenador se realiza desde su menú contextual (opción "Propiedades").

📩 Aulas 🚺 🕅 Acciones 🛛 🚰 Imágenes 🛛 🍣 H	ardware 🖫 Software 🤀 Repositorios 🖅 Menús 🔕 Buscar 🥑 Ayuda 😵 Acerca de 😫 Salir
∃ ∰_CentroVirtual ⊟-⊜GrupoCursoBasico ⊡ ∰_AUIAVirtual 1	Gestión Ordenadores Modificar
EquiposAvenados	Propiedades del ordenador
	Nombre* PC11
Cola de acciones	Dirección MAC 080027296/11
🚯 Log historico	№* de serie (f50X110)-(jpg - gif - png) Insertar foto> Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Nover ordenador	Potio ordenador gir Veriliotos
Actualizar	Repositorio (Default)
€ ∭ Conmutar	ogLive Asignado por el administrador
	Menú V
Eco de Consola	Autooxec v
	Drive de red generic V
Comandos +	Validación Si V
Sincronización •	Pagina login html/login_prueba.php
Asistentes ·	Pagina validación html/validacion_prueba.php
😵 Procedimientos	* AVISO: El nombre de equipo no debe superar los 15 caracteres si se instalan sistemas Windows.
Configuración 4	X Cancel Accept
Propiedades	
× Eliminar ordenador	Descarga del Descargas disponibles:
	ogAgent OGAgentInstaller-1.1.0.pkg 🔹 🗹
	🗂 Configuración tabla particiones
	Disco Partición Tipo S.F. S.O. Instalado Tamaño (KB) Imagen Perfil Software Fecha/Caché
	Disco 1
	2 LINUX EXT4 Ubuntu 16.04.1 LTS 20000000
	3 EMPTY EMPTY 0
	4 CACHE CACHE 23000000 Cache libre: 21296.MB MSDOS 73400320

La información mostrada en propiedades de un ordenador está formada por tres áreas:

- Área superior. Muestra un formulario idéntico al de alta, que posibilita cambiar sus propiedades. Para más información sobre alguno de estos valores, podemos consultar el aparatado correspondiente al de alta de un ordenador.
- Área intermedia. Muestra un enlace para descargar el ogAgent que será instalado en los sistemas operativos. Lo veremos en temas posteriores.
- Área inferior. Muestra la "configuración" de las particiones de los discos duros y el contenido de la cache. Estos aspectos los veremos en temas posteriores.



5.3.2 Modificación masiva de múltiples ordenadores.

Ya se adelantó, en el apartado de gestión de aulas, que el formulario de propiedades de un aula también puede ser utilizado para la modificación masiva de propiedades de los ordenadores.

En esta imagen podemos ver el acceso a las propiedades del aula y las dos secciones del formulario: una para los datos del objeto aula, y otra para los datos de los objetos ordenadores. La sección para la modificación masiva de objetos de ordenadores está identificada como "Modificador masivo de propiedades de ordenadores".

\leftarrow \rightarrow C A No es seguro https:/	//192.168.56.10/opengnsys/frames.ph	p	☆ 🗹 💷
🚣 Aulas 🕅 Acciones 🛱 Imágenes 🤅	📽 Hardware 🛛 🔚 Software 🗍 🔛 Repositori	os 📰 Menús 🖾 Buscar 🥑 Ayuda 😪 Acer	cade Salir
GrupoCursoBasico GrupoCursoBasico GrupoCursoBasico		Modificar	
1		Asignar propiedades al objeto Aula	
P NetBoot avanzado	Nombre	AulaVirtual_1	80 0.00 mm
Reubicar ordenadores Estatus ordenadores Colo de exercicación	Ubicación	planta primera del edificio XXX	
tan cola de accortes	Provector		Ordenadores: 6
Nuevo grupo de ordenadores			(150X110)-(jpg - gif - png) Insertar foto
Colocar ordenador	Pizarra	 Z 	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
	Aforo	10	
Añadir nuevo ordenador	Foto	Classroom_opt.jpg Ver fotos	
Incorporar ordenadores	Comentarios	Escenario virtual del curso de OpenGnsys	
Actualizar	Acceso remoto	AVISO: activar calendario de eventos de la BD	para habilitar esta propiedad
શ Conmutar	Dirección gateway del aula	192 168 56 254	
Concola remota	Máscara de red del aula	255 255 255 0	
	IP Servidor NTP (opcional)	172 17 10 1 (zona horaria por defecto: Europ	e/Madrid)
🗸 Comandos 🔹 🔸	IP Servidor DNS (opcional)	172 17 10 2	
Sincronización •	URL Servidor Provy (opcional)	http://provy.aulas.uma.es:3128	
Asistentes +	Modo P2P -semillero durante la		
A Procedimientos	descarga-	peer	
Sa Confouración	Tiempo P2P -semillero después de descarga-	60	
Pil Projedades	Modo Multicast	Full-Duplex V	
× Fiminar aula	IP Multicast	239.194.168.56	
• •	Puerto Multicast	9000 🔻	
	Velocidad Multicast	90	
		Modificador masivo de propiedades de order	adores
	Menú		v
	Repositorio	Repositorio (Default)	•
	ogLive	▼ *** Existen equ	ipos con diferentes ogLive *** ==> 1
	Autoexec		T
	Perfil hardware		T
	Validación	No	
	Página login		
	Página validación		
	μ 		
1		×	

Es muy importante comprender cómo funciona este modificador masivo: el cambio de las propiedades de ordenadores de manera masiva se realiza en tiempo de ejecución y, por lo tanto, no define las propiedades de los objetos ordenadores del aula.

- Por ejemplo, si tenemos definido el menú "Menú restauración" y queremos asignárselo a todos los equipos del aula, desde las propiedades del aula buscamos en la sección "Propiedades aplicables a todos los ordenadores", y en el campo menú seleccionamos "Menú restauración". Cuando pulsemos el botón aceptar, internamente consultará los equipos que están incluidos en el aula y modificará las propiedades indicadas.
- Si posteriormente añadimos un equipo nuevo al aula o lo movemos de aula, este equipo tendrá el menú asignado previamente que puede ser diferente al "Menú restauración".

(00)	\odot	3	0
	BY	NC	SA



5.4 Mover Ordenadores.

5.4.1 Mover ordenadores entre ámbitos.

Un ordenador puede ser movido de un determinado ámbito a cualquier otro, usando las opciones "Mover ordenador" y "Colocar ordenador" de los menús contextuales de cualquier ámbito tipo aula o grupo de ordenadores. La opción de mover ordenadores sólo está disponible dentro una unidad organizativa.



Videotutorial "Mover un ordenador entre aulas".

GRUPO DE DESARROLLO OPENGNSYS	43/57



5.4.2 Reubicar ordenadores en grupos de ordenadores de un aula.

Los grupos de ordenadores permiten crear ámbitos de aplicación dentro de un aula y agrupaciones de ordenadores para múltiples propósitos.

Podemos mover, reubicar o distribuir de manera masiva ordenadores de un aula entre sus grupos de ordenadores con la opción "Reubicar ordenadores" del objeto aula.

El formulario de acción de "Reubicar ordenadores" tiene un formato que es utilizado en otras opciones de OpenGnsys donde se requiere la asignación rápida de varios elementos en diferentes opciones.

Este formulario de acción consta de un contenedor principal, que representa al aula, y varios contenedores auxiliares, que presentan a cada uno de los grupos de aulas.

En cada contenedor se ubicarán los ordenadores correspondientes. Aquellos ordenadores que no estén en ningún grupo estarán en el contenedor principal, que representa al aula.



Para reubicar los ordenadores deben pasar primero por el contenedor principal (el aula). Para ello, seleccionarlos el ordenador y pulsamos el botón *OUT* del contendor auxiliar (grupo de ordenador) deseado. En este momento el ordenador pasará al contenedor principal (Aula).

Una vez están en este contenedor principal, seleccionar los ordenadores y pulsar el botón *IN* del grupo donde queremos incluirlos.

Después hay que pulsar el botón ACEPTAR para confirmar los cambios.

Videotutorial "Creación de grupos de ordenadores y reubicación".

60	(i)	(\$)	(\mathfrak{I})
9	BY	NC	SA



5.5 Baja o eliminación de los ordenadores.

5.5.1 Eliminar un equipo.

La baja de equipos se realiza con la opción "Eliminar" de su menú contextual.



5.5.2 Eliminar varios equipos.

Se realiza en varios pasos:

- a) Creamos un grupo de ordenadores con el nombre "eliminar equipos".
- b) Incluimos en ese grupo de ordenadores aquellos equipos a eliminar.
- c) Una vez que tenemos todos los equipos dentro del grupo "eliminar equipos" podemos borrar el grupo de ordenadores, que automáticamente borra también los equipos que pertenecen a él.

(cc)	۲	٩	9
\sim	BY	NC	SA



5.6 Herramienta "Buscar ordenadores".

La herramienta "Buscar ordenadores" nos ofrece la posibilidad de realizar búsquedas por distintas propiedades del equipo: Nombre, dirección IP, MAC.

Además, ofrece la posibilidad de detectar equipos duplicados.

are 🔀 Repositorios 📰 Menús 🔍 Buscar 🥝 Ayuda 😫 Salir
BUSCAR EQUIPOS
Criterio de búsqueda: Nombre
Ok

(00)	•	3	0
	BY	NC	SA



6 GESTOR DE ARRANQUE REMOTO.

El servidor OpenGnsys ofrece el servicio *PXE*, que permite gestionar el arranque remoto del ordenador cliente.

Cuando un equipo gestionado por OpenGnsys inicia el arranque por red (PXE), conectará con el servicio PXE para consultar e iniciar el tipo de arranque definido para él.

A un ordenador incorporado o dado de alta se le asigna un arranque en local. Es decir, realiza el mismo arranque previo a ser incluido en OpenGnsys.

Los equipos requieren que cumplan los requisitos hardware y de configuración incluido en el apartado 5 de este tema.

6.1 Tipos de arranque definidos.

6.1.1 Arranque PXE en modo usuario "ogLive"

El arranque nativo para OpenGnsys es un sistema operativo de red basado en Ubuntu, que incluye las herramientas necesarias para realizar tareas de particionado, inventariado y clonación.

Este sistema operativo se identifica como ogLive, y efectúa las siguientes acciones:

- Lleva a cabo las operaciones programadas o pendientes de realizar.
- Muestra un menú de usuario, ofreciendo varias opciones de inicio de sesión hacia los sistemas operativos que el cliente tenga instalado en sus particiones.
- Se queda a la espera de realizar las operaciones bajo demanda.

6.1.2 Arranque PXE en modo administración "ogLiveAdmin"

El sistema ogLive tiene un modo de arranque para administración. Además de lo indicado para el modo normal o "user", también realiza:

- updateBootCache (procedimiento por el cual se independiza el tiempo de carga del ogLive del número de ordenadores en arranque simultáneo)
- Inicio en modo depuración (cual informa al administrador sobre el inicio y ofrece puntos de acceso a la *shell* (ventana de comandos) para depurar errores)
- Configuración del acceso de escritura con el Repositorio (en el modo normal el montaje es de sólo lectura)
- Ofrece una consola de administración (aunque también podemos abrir una consola remota SSH desde el modo normal).



- 6.1.3 Arranque en local:
 - (mbr 1hd)
 - El ordenador siempre arrancará según el gestor de arranque definida en el MBR del primer disco duro (hd).
 - (1hd 1particion)
 - El ordenador siempre arrancará desde dicha partición si existe un gestor de arranque instalado (del primer disco duro 1hd).
 - (1hd 2particion)
 - El ordenador siempre arrancará desde dicha partición si existe un gestor de arranque instalado (del primer disco duro 1hd).

6.1.4 Opción de arranque por defecto "Sin-designar"

Cuando un equipo es dado de alta en la aplicación de OpenGnsys, su gestor de arranque remoto "Netboot" lo incluye automáticamente en un estado de arranque "Sindesignar", que es la opción por defecto para todos los nuevos equipos.

OpenGnsys define que el modo de arranque "Sin-designar" sea un arranque por el MBR del equipo. Así, cuando se encienda el ordenador, el servidor PXE de OpenGnsys NetBoot hará que inicie desde el MBR del equipo.



Nota: esta opción "Sin-designar" sólo aparece cuando haya algún equipo en este estado. Si en un aula todos los equipos ya están asociados a una opción de arranque, esta opción "Sin-designar" no aparece.

En el siguiente apartado veremos cómo cambiar la opción de arranque.



6.2 Asignación de un arranque remoto.

Para modificar el modo de arranque de uno o varios equipos entramos en la pestaña "Aulas", pulsamos con el botón derecho en un ámbito distinto a un equipo individual y pulsamos la opción "NetBoot avanzado"

El formulario de acción de la opción "NetBoot avanzado" tiene un formato que es utilizado en otras opciones de OpenGnsys donde se requiere la asignación rápida de varios elementos en diferentes opciones.

Este formulario de acción consta de un contenedor principal, que representa al arranque principal (ogLive), y varios contenedores auxiliares con botones [OUT][IN] que presentan a cada uno de los diferentes tipos de arranques predefinidos. Observamos que todos los ordenadores que tenemos definidos están situados en alguno de los contenedores que representan los diferentes tipos de arranque.

$\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$ A No es segu	uro https://192.168.56.1	0/opengnsys/fra	mes.php		☆	<u> </u>
Acciones	nágenes 🧐 Hardware 🖬	Software 🖳 Repo	ositorios 🛛 📰 Ment	ús 🔯 Buscar	🕐 Ayuda 论 Ac	erca de 🛛 😫
CentroVirtual	Ge	stión Ar AulaV	rranque /irtual_1	Avanza Guardar 4	ado	
Reubicar ordenadores Estatus ordenadores Cola de acciones Cola de acciones Nuevo grupo de ordenadores Colocar ordenador Añadir nuevo ordenador Incorporar ordenadores Actualizar	ogLive PC11 A PC12	MBR OUT (N) PC13	1hd-1partition OUT IN	1hd-2partition OUT IN	ogLiveAdmin OUT IN PC14	

El funcionamiento de un formulario de acción como este es:

- La asignación de un tipo de arranque a un ordenador siempre se realiza desde el contenedor principal a un contenedor auxiliar usando el botón [IN].
- Para asignar un ordenador que está en un contenedor auxiliar al contendor principal, sólo hay que seleccionarlo y usar el botón [OUT]. En este momento, el ordenador se habrá colocado en el contendor principal.

(00)	$(\mathbf{\hat{U}})$	۲	0
\sim	BY	NC	SA

Curso básico de OpenGnsys 1.1.0



Al configurar encontramos varias situaciones:

- Para cambiar de modo de arranque mayoritario (modo usuario) a otra opción seleccionaremos uno o varios equipos y en la columna del modo de arranque deseado pulsaremos "IN".
- Para devolver un equipo al modo usuario desde una columna diferente a la primera, debemos seleccionarlo y pulsar *OUT*.
- Si queremos pasar un equipo entre dos columnas distintas de la primera hemos de pasar por ella obligatoriamente: primero debemos pulsar *OUT* y "sacarlo" a la primera columna, para luego hacer *IN* a la columna de destino.

Videotutorial "Gestor de arranque remoto".



6.3 El arranque PXE y el ancho de banda de red usado.

Este tema será abordado en extensión en el curso avanzado de OpenGnsys. Pero es necesario avanzar ciertos aspectos que pueden afectar al rendimiento y a las primeras experiencias de uso con OpenGnsys en un entorno real.

Ya sabemos que todo equipo gestionado desde OpenGnsys arranca por PXE ya que, cada vez que se inicia, consulta al servidor PXE qué tipo de arranque debe realizar.

Esta consulta se realiza sobre un fichero alojado en el servidor. Este fichero suele tener un tamaño de 2 a 3 KB.

Lo normal será que haga un arranque en local hacia una partición concreta y/o hacia el MBR del disco duro (en este caso ya no hay transferencia de datos por la red).

En el caso de que el archivo de configuración PXE indique que el equipo se inicie por el ogLive, el proceso se realiza en dos fases:

- a) Carga del kernel/Initrd del ogLive. Estos dos componentes requieren la transferencia por tftp desde el servidor OpenGnsys de unos 30-40 MB
- b) Conexión por SMB del servidor OpenGnsys al sistema rootfs del ogLive. Esta fase se transfiere solo los archivos que se vayan solicitando; por ejemplo, una llamada a partclone o a sfdisk ... En general no afecta al rendimiento del cliente ni del servidor.

Por lo tanto, la primera fase del arranque del ogLive depende de la carga de trabajo que tenga el servidor en ese momento, ya esté clonando algún equipo, o arrancando de manera simultánea en ogLive en 200 equipos. En este último caso, la descarga de los 40 MB de la primera fase puede eternizarse.

Para garantizar que el tiempo de inicio de los clientes por el PXE ogLive sea constante, e independizar el tiempo de carga de las peticiones o de la carga de trabajo del servidor, se ha definido el procedimiento updateBootCache.

Esto es: se habilita que la primera fase del ogLive pueda estar en la partición cache del propio equipo y que el proceso de arranque del ogLive consulte primero si la primera fase de su arranque está en cache; si no lo está, hace la petición al servidor de los archivos necesarios. Por lo tanto, es requisito para un updateBootCache que el equipo tenga una partición caché de, al menos, 1 GB.

El procedimiento updateBootCache lo veremos en profundidad en el curso avanzado de OpenGnsys, pero en este curso ya hemos visto cómo hacer una llamada a updateBootCache: realizando un arranque por el ogLiveAdmin. También se realiza un updateBootCache al crear o formatear la partición CACHE.

Antes de terminar, también aclarar que un arranque por ogLiveAdmin siempre utiliza el kernel/initrd desde el servidor OpenGnsys, aunque se disponga de estos archivos en la cache. Esto es así para solucionar los posibles problemas que existan con la primera fase del ogLive ubicado en la caché, ya que el ogLiveAdmin realiza un updateBootCache.





 $\odot \odot \odot$



6.4 Los primeros arranques por PXE.

6.4.1 El primer arranque PXE por ogLive

Cuando el equipo inicia en ogLive, muestra el menú por defecto, compuesto por:

- Cabecera con la información de red del equipo.
- Zona central con el listado de sistemas operativos instalados y con posibilidad de ser iniciados si los seleccionamos
- Zona inferior donde aparece la hora y la conexión de red.





6.4.2 El primer arranque PXE por ogLiveAdmin

Vemos que muestra una consola de administración para interactuar con el ogLive desde línea de comandos.

Normal PC11 [Corriendo] - Oracle VM VirtualB	ox			-	- 🗆	\times
Archivo Máquina Ver Entrada Dis	positivos A	yuda				
https://192.168.56.10/opengnsys/var	los/menucii	ente.pnp				
Open 😳	Equipo	Dirección IP	Dirección MAC	Velocidad	Dúplex	
Gusys	PC11	192.168.56.11	08:00:27:29:BF:11	1000Mb/s	Full	
Deployment generator						
	Mer	nú de o _l	ociones			
	Inici	iar Ubuntu 16.04	<u>.1 LTS (1, 2)</u>			
		<u>Apagar el eq</u>	<u>uipo</u>			
		ß				
Salida Term 1					Nueva Ter	minal
				10	00Mb/s	
			🔊 🕞 🗗 🔗	a 🗖 🖳 🔘 🛞	CTRL DERE	CHA .

6.4.3 El primer arranque PXE por MBR.

En esta imagen se puede ver cómo un equipo es configurado remotamente para que se inicie por el disco duro. "Booting MBR"

Pero como no tiene ningún gestor de arranque local (ntldr/grub/burg) muestra un error "PXE stack unload"





6.5 Versión de ogLive a usar.

Desde el grupo de OpenGnsys se van generando nuevos ogLive con bastante frecuencia para dar soporte al nuevo hardware de los clientes.

Un ogLive es un sistema operativo Ubuntu de 64 bits con herramientas GNU para particionar y clonar.

La asignación de ogLive a un equipo se realiza desde las propiedades del equipo. En el campo ogLive nos mostrará el listado de ogLive disponibles.

• Se ofrece un ogLive de 64 bits, y otro de 32 bits para los equipos más antiguos.

Ante la duda de cuál elegir debemos seleccionar "Asignado por el administrador" que significa que se usará el definido como ogLive por defecto.

En el curso avanzado veremos cómo incluir nuevos ogLive en nuestro servidor y asignar un ogLive por defecto. Desde la versión 1.1.0 de OpenGnsys se pueden ofrecer varios ogLives; de esta manera podemos añadir versiones de ogLive para soportar nuevo hardware de una manera muy rápida, sin alterar el comportamiento del resto de equipos.

Nombre *	PC11
Dirección IP	192.168.56.11
Dirección MAC	08002729bf11
Nº de serie	(no detectado) (150X110)-(Jpg - gif - png) Insertar toto> Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Foto ordenador	fotoordenador.gif 🔻 Ver fotos
Perfil hardware	T
Repositorio	Repositorio (Default)
ogLive	Asignado por el administrador
Menú	Asignado por el administrador
Autoexec	ogLive-xemai-4.6.0-amido4-i5551 ogLive-precise-3.2.0-i386-r5159
Interfaz de red	eth0 v
Driver de red	generic 🔹
Validación	No 🔻
Pagina login	
Pagina validación	
AVISO	: El nombre de equipo no debe superar los 15 caracteres si se instalan sistemas Windows.



7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

www.opengnsys.es

Sitio web del proyecto OpenGnsys

8 PARA CITARNOS

Para incluir la cita de esta fuente puede copiar y pegar el siguiente texto:

• Debes incluir en tu obra la licencia CC siguiente

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

• Puedes citar esta fuente de la siguiente forma:

DOBLAS VISO, ANTONIO JESUS. (2018). Curso básico de OpenGnsys 1.1.0: Tema 3.3 Administración de una unidad organizativa. 26/04/2018, de OpenGnsys Sitio web: www.opengnsys.es